

**Федеральная государственная  
информационная система ценообразования в  
строительстве (ФГИС ЦС)**

**Инструкция по переустановке сертификата сервера  
«Континент TLS VPN Сервер»**

**Москва 2021**

## **Аннотация**

Уважаемые пользователи федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, данная инструкция описывает порядок замены серверного сертификата «Континент TLS VPN Сервер» и предназначена для:

- производителей строительных ресурсов на территории Российской Федерации;
- организаций, осуществляющих ввоз этих ресурсов в Российскую Федерацию для внутреннего потребления;
- перевозчиков строительных ресурсов;
- собственников грузовых вагонов,

которые, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452, должны вносить сведения об отпускных ценах строительных ресурсов и услугах по их перевозке.

## 1. Инструкция по замене сертификата сервера «Континент TLS VPN Сервер»

Для замены сертификата сервера «Континент TLS VPN Сервер» необходимо удалить старый сертификат и добавить новый, выполнив следующие действия:

В открытой части портала ФГИС ЦС, перейдите в раздел База знаний/Обучающие материалы и скачайте следующий сертификат:

«Сертификат сервера «Континент TLS VPN Сервер»

<https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/values/GetFileContent/a6ed2f31-0b48-40fd-ac20-455f34bf56e1>);

1.1. Запустите «Континент TLS-клиент», нажав на соответствующий ярлык на рабочем столе (Рис. 1).




Рис. 1 – Расположение значка «Континент TLS- клиент» на рабочем столе

1.2. Откроется окно настроек ПО «Континент TLS-клиент» (Рис. 2), в котором необходимо выбрать вкладку «Управление сертификатами».




Рис. 2 – Окно «Настройки Континент TLS»: вкладка «Главная»

1.3. Необходимо перейти во вкладку Серверные сертификаты, выбрать сертификат fgiscs-tl12.gge.ru и нажать на кнопку «Удалить» (Рис. 3).




Рис. 3 – Удаление старого сертификата

1.4. Далее необходимо нажать на кнопку «Да» (Рис. 4).




Рис. 4 – Подтверждение удаления сертификата

1.5. Далее импортировать новый сертификат сервера fgiscs-tls12.gge.ru. Для этого нажать кнопку «Импортировать». В открывшемся окне перейти в директорию, в которую был скопирован сертификат на первом шаге данной инструкции и выбрать новый сертификат сервера (Рис. 5).




Рис. 5 – Выбор сертификата сервера fgiscs-tls12.gge.ru

1.6. После выбора сертификата сервера вкладка настроек серверных сертификатов примет следующий вид (Рис. 6).




Рис. 6 - Вкладка настроек серверных сертификатов

1.7. Перейдите во вкладку «CDP» и нажмите кнопку «Скачать CRL» (Рис. 7).




Рис. 7 – Вкладка «CDP»

1.8. После скачивания CRL вернитесь во вкладку «Серверные сертификаты». Статус CRL сертификата изменится на «Действителен» (Рис. 8).




Рис. 8 - Вкладка настроек серверных сертификатов

1.9. Перед выполнением подключения к личному кабинету ФГИС ЦС с новым сертификатом сервера требуется выполнить «Сброс соединений» в «Континент TLS-клиент». Для этого требуется в правом нижнем углу рабочего стола на значке Континент TLS клиента нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Сброс соединений», затем в браузере перейти по ссылке <https://fgiscs-tls12.gge.ru:8444>.

## **2. Сертификаты для скачивания**

Сертификаты можно скачать на Портале ФГИС ЦС в разделе «База знаний», подраздел «Обучающие материалы»:

- сертификат сервера «Континент TLS VPN Сервер»:

<https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/values/GetFileContent/a6ed2f31-0b48-40fd-ac20-455f34bf56e1>

- сертификат Удостоверяющего центра ОАО «ИИТ»:

<https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/values/GetFileContent/eb259d6e-4362-4978-82e1-cd033552db34>